

Capture dan Edit Vide Dengan Ulead Video Studio 11




DV to DVD Wizzard option ini anda pilih jika ingin meng capture dari handycam (Camcoder) langsung ke dalam bentuk DVD dengan langkah-langkah petunjuk (wizzard) praktis

Movie Wizzard Dengan option ini anda bisa mencapture kemudian membakar dalam bentuk disk dengan mudah tanpa melalui editing yang rumit

Video StudioEditor Untuk edit video secara mandiri dan bebas sesuka anda. Gunakan pilihan ini untuk mengedit video.

Tampilan Ulead Video Studio 11



Menu Toolbar, Terdiri dari file menu, edit menu, clip menu dan tool menu. Menu-menu standar seperti open project, save project, copy paste ada di toolbar ini.

Step Toolbar/Panel, Terdiri dari 7 step atau langkah untuk mencapture dari camera, mengedit dan membakar dalam bentuk CD/DVD.

Navigation toolbar, Tombol-tombol yang kita gunakan untuk memainkan file movie movie yang sedang kita edit, sebelum

memainkan pilih dulu **Play Mode**, yang akan di mainkan apakah klip atau seluruh video.

Galery, Thumbnail dari file movie, video, efek atau image yang sudah di upload ke galery. Isi dari galeri Dinamis mengikuti panel toolbar yang sedang aktif.


Option, Panel yang berisi option untuk merubah settingan dari film maupun efek. Option bersifat dinamis tergantung panel apa atau step apa yang sedang aktif. Untuk mengeluarkan option dari sebuah objek, aktifkan objek tersebut atau di seleksi.

Cut Clip, Tombol Mark – in, Mark Out, Enlarge, Cut. Untuk menandai awal, akhir, mebesarkan dan memotong klip


Overlay Track Manager, perbedaan Ulead Video studio versi 9 dan 11 adalah pada kemampuan track overlay. Jika di versi 9 hanya disediakan satu track overlay sedangkan di versi 11 ini sudah disediakan 6 buah sehingga lebih memberikan kesempatan untuk berkreasi lebih baik lagi.



Storyboard Mode, kita gunakan story board untuk memasukan video/clip dan menyusunnya




Timeline View, Pada tampilan timeline view video/clip akan ditampilkan secara linear. Track juga akan terlihat



Video, Musik, Voice, Overlay video dan title akan dimasukan sesuai dengan track yang disediakan.

Audio View, dalam view ini yang kita edit adalah audio. Untuk memotong, membuat fade in/out mengatur volume dan sebagainya.



Secara garis besar ada 7 langkah dalam menggunakan Ulead VideoStudio, di mana tiap langkah mewakili dari tiap tombol yaitu

1. Capture Step

langkah ini kita lakukan untuk merekam langsung dari handycam ke dalam hardisk komputer, diperlukan firewire sebagai koneksi antara handycam dan komputer.

2. Edit Step

Pada langkah Edit inilah kita mengedit video, memotong, menggabungkan, menambahi musik dan text.

3. Effect Step

Di Langkah Effect ini kita menambahkan transisi antara dua video yang kita gabungkan.

4. Overlay Step

Pada langkah ini kita bisa menggabungkan dua buah video dalam satu layar.

5. Tittle Step

Sebuah video tidak akan lengkap tanpa adanya teks. Dilangkah inilah kita bisa menambahkan tulisan ke dalam video yang sedang kita edit.

6. Audio Step

Menambahkan audio merupakan hal yang sangat di perlukan dalam mengedit video. Baik suara dari musik atau suara kita yang kita rekam sendiri.

7. Share Step

Pada langkah inilah kita merender atau mengexport editing kita dalam sebuah media baik berupa file maupun CD/DVD.

Langkah/Step : Capture

Untuk memulai proyek mengedit Mengcapture dan Edit video, langkah pertama adalah mengcapture video atau memindahkan video dari tape/cassete kedalam bentuk digital. Jika file udah ada dalam hardisk lewati langkah ini. Untuk memulai mengcapture Klik pada tombol **capture**.



Kemudian pilih **capture video**,



Capture Video, pilih option ini untuk mengcapture langsung dari handycam, dengan catatan koneksi handycam dengan komputer sudah terpasang, baik menggunakan Firewire maupun analog.

Import DVD, untuk mengimport dari keping DVD. Untuk mengconvert dari DVD menjadi VCD format lain bisa menggunakan langkah ini. Inmport dari DVD kemudian edit dan di bakar dalam bentuk VCD.

Import From Mobile Device, Mengambil file dari media card. Bisa dari flash disk, cemara pocket atau bahkan dari handphone.



Duration : Lama capture yang sudah kita lakukan.

Source : Sumber alat, apakah dari handycam atau dari alat lain. Jika koneksi antara handycam dengan komputer lancar maka akan tampil pada source. Source tidak hanya berupa handycam. Dari web cam atau tv turner juga bisa kita gunakan sebagai sumber.

Format : Format file hasil capture yang kita lakukan. Untuk membuat film vcd kita bisa pilih format vcd atau mpeg1 untuk membuat file dvd kita bisa memilih format dvd atau mpeg2 sedangkan kalo kita ingin mengolah file dengan hasil yang maksimal kita bisa memilih format dv. Jenis format juga tergantung dengan alat atau kamera yang kita gunakan. Jika kita menggunakan kamera handycam yang masih menggunakan video 8 sebaiknya kita capture menggunakan format vcd atau mpeg sedangkan kalo kita mengcapture dari kamera yang sudah menggunakan Mini DV bisa capture dengan format dvd atau dv. Jenis file format juga mempengaruhi ukuran dari file movie hasil capture. Sebagai ilustrasi untuk 1 jam capture menggunakan file vcd/mpeg ukurannya sekitar 600-700 MB, sedangkan dengan menggunakan format DVD atau DV bisa sampai 8 – 10 GB. Sedangkan untuk type DV AVI dibutuhkan sekitar 13 – 15 GB.

Split By Scene, jika option ini diaktifkan video yang kita capture akan tersimpan dalam file-file tersendiri berdasarkan scene atau tanggal dan waktu video dibuat.

Option, setingan tambahan



Capture folder : folder tempat file movie hasil capture berada, pilih folder di drive yang masih banyak space kosongnya.

Enable Audio Preview, Tombol ini untuk mengaktifkan/menonaktifkan preview audio dari video yang sedang kita transfer. On atau off nya preview tidak mempengaruhi hasil capture.

Setelah semua sudah di setting sesuai kebutuhan, kita bisa mengklik tombol **capture video**.

Lamanya transfer dari handycam adalah real time, artinya jika panjang Cassete video adalah satu jam maka waktu untuk mentransfer juga satu jam.


Jika kita menganggap proses capture sudah selesai, klik tombol **stop capture**. Otomatis file hasil capture sudah ada di gallery.

Langkah/Step 2 Edit

Setelah kita selesai mengcapture video, langkah selanjutnya adalah mengedit video. Klik pada **Toolbar Edit**.




Selain mengedit dari hasil capture, bisa juga kita ambil dari file yang sudah ada dalam hardisk. Gunakan tombol load video



Untuk memasukan kedalam media lain kedalam library klik pada pilihan media.




Untuk memasukan clip yang ada di gallery ke drag dari gallery dan drop ke storyboard



Masukan video atau beberapa video yang di inginkan.

Video Option

Setiap video mempunyai option yang bisa kita rubah seperti kecepatan, warna dan lain-lain.



Reverse Video, untuk memainkan video dari belakang

Rotate, untuk merotate video 90 derajat searah jarum jam atau sebaliknya

Color correction, untuk mengatur kontras, hue dan sebagainya


Playback Speed, di gunakan untuk mensetting cepat/lambatnya kecepatan klip

Save as still Image, digunakan untuk menyimpan klip sebagai image/gambar

Split By Scene,. Jika pada saat mentransfer video fasilitas Split By Scene tidak diaktifkan, kita bisa memotong video secara otomatis menggunakan fasilitas split by scene yang ada di langkah Edit. Fasilitas ini otomatis akan memotong-motong video menjadi ukuran yang kecil-kecil sesuai dengan scene yang ada. Scene tercipta pada saat kita mempause ketika sedang merekam.

Multi Trim Video, untuk memotong video atau menghilangkan bagian tertentu

Attribut Video



Sebuah video/Clip bisa kita beri filter sehingga bisa menimbulkan efek pada clip. Misalnya untuk member effect video tua atau effect hujan dan sebagainya. Untuk member effect klik pada clip yang akan diberi efek kemudia klik pada attribute. Drag video filter yang diinginkan drop pada clip atau video filter.

Memotong Video

Untuk memotong sebuah video, arahkan **Jog Slide** ke bagian yang akan di potong kemudian klik tombol CUT.



Menghapus Klip Video

Untuk menghapus klip video dari storyboard maupun timeline view, klik pada klip yang akan kita hapus kemudian klik tombol del di keyboard.